



MANUAL VINCULACIÓN BLICKDOMI ESSENTIAL PARA IOS

BlickDomi  **Essential**

DESCRIPCIÓN BREVE

MANUAL QUE DESCRIBE LAS FASES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS BLICKDOMI ESSENTIAL CON EL ASISTENTE DE VINCULACIÓN DE LA APP DE Blinkdomi PARA IOS

SISTEPLAST PVC, S.L.

2018 SISTEPLAST, S.L. ©

VERSIÓN APP

V. 2.0





1 CONTENIDO




2	Vinculación de Dispositivos BlickDomi Essential.....	3
2.1	El Asistente para la Vinculación de Dispositivos	3
2.1.1	Vinculando BlickDomi Essential	4
2.1.1.1	Paso 1: Selección de versión de dispositivo.....	4
2.1.1.2	Paso 2: Comprobando entorno de conectividad.....	4
2.1.1.3	Paso 3: Escaneo de dispositivos.....	6
2.1.1.4	Paso 4: Vinculación.....	6

2 VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS BLICKDOMI ESSENTIAL

2.1 EL ASISTENTE PARA LA VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS



A partir de la versión v 2.0.0, la app Blickdomi para dispositivos IOS, presenta un asistente en la sección **Ajustes -> Vincular Ventana** (ver Captura 1) que nos permite seleccionar, qué gama de dispositivo y versión queremos conectar o vincular en nuestro sistema domótico BlickDomi (ver Captura 2). Aquí podremos observar que un nuevo dispositivo, **BlickDomi Essential**, se incorpora a la lista. Este dispositivo es más reducido que *BlickDomi Compact*, tanto en sus prestaciones, ofreciendo únicamente un servicio de persiana, como en sus dimensiones, dos terceras partes del anterior.



Captura 1

Con un dispositivo **BlickDomi Essential** únicamente necesitaremos que éste se encuentre conectado a la red eléctrica para proceder con su vinculación, esto es debido a que su estado o modo inicial cuando recibe alimentación, es el **MODO WIFI**, el que lo mantiene esperando para ser vinculado durante 50 minutos. Pasado ese tiempo entraría en **MODO FÁBRICA** (en este modo el dispositivo sólo es operable desde sus pulsadores capacitivos, es decir, pulsando directamente los botones del panel), con lo que sería necesario realizar un reset manual o una desconexión de la red eléctrica para que nuestro **BlickDomi Essential** volviera al **MODO WIFI** y así poder ser vinculado a nuestra red Wifi del hogar.

2.1.1 Vinculando BlickDomi Essential

Bajo el supuesto de que nuestro/s dispositivo/s BlickDomi se encuentra/n en **MODO WIFI**, la vinculación de **BlickDomi Essential** se inicia con nuestro asistente para vinculación.

2.1.1.1 Paso 1: Selección de versión de dispositivo

En la primera pantalla o Paso 1 del asistente (Ver Captura 2), bajo la gama de dispositivos **BlickDomi Essential**, se presenta una lista de versiones disponibles para la vinculación. Para conocer la versión de su dispositivo debe.....

Una vez identificada su versión de dispositivo, debe **pulsar sobre el ítem correspondiente de la lista de versiones** que le presenta la gama BlickDomi Essential, accediendo así a la siguiente pantalla del asistente.




Captura 2

2.1.1.2 Paso 2: Comprobando entorno de conectividad

El asistente se encarga de verificar si las **condiciones de conectividad** del espacio en el que se encuentra el dispositivo BlickDomi Essential son las adecuadas para llevar a cabo el proceso de vinculación:

1. Comprobará si se ha creado una vivienda, y en el caso de que no, nos proporciona un atajo a la sección de Viviendas mediante un botón para proceder a crear una.



Captura 3

2. Verificará **si el móvil está conectado a una red wifi**, y en el caso de que no lo esté, le informará de que debe conectarlo para poder seguir el proceso. En este caso el usuario debe dirigirse a Ajustes/Wifi de su dispositivo móvil. (Capturas 4, pantalla 1)
3. Si estamos conectados a una red Wifi, nuestro asistente comprobará **si hemos configurado la red en la app**. Si no es así, nos ofrecerá un atajo a Ajustes/Wifi de la app para poder configurarla. (Capturas 4, pantalla 2)
4. Si la Wifi configurada no se corresponde con aquella que nos hemos conectado con nuestro móvil, **nos informará de que alguna de las redes Wifi no es la correcta** (se debe configurar la misma Wifi en el dispositivo móvil y en la app), emplazándonos a que modifiquemos aquella que no sea la correcta. (Capturas 4, pantalla 3)



Captura 4




Captura 5

Cuando todo el entorno de conectividad sea el adecuado para la vinculación podremos dirigirnos a la **“Siguiete”** pantalla del asistente.

2.1.1.3 Paso 3: Escaneo de dispositivos


Esta fase de escaneo se inicia de forma automática una vez hayamos superado la anterior. La app buscará los dispositivos que estén disponibles en **MODO WIFI** y, una vez encontrados, nos mostrará una lista de los mismos. El botón “**Vincular**” se habilitará para poder continuar con el siguiente paso.



Captura 6

2.1.1.4 Paso 4: Vinculación


El proceso de vinculación se inicia de forma automática, procediendo a dar de alta los dispositivos anteriormente escaneados. Se irán recibiendo notificaciones de cada uno de los BlickDomi conforme se vayan vinculando a la vivienda.



Captura 7

Una vez concluido el proceso de vinculación, el asistente nos informa de los dispositivos que se han conseguido vincular con éxito y nos permite salir del mismo pulsando el botón "**Terminar**" habilitado para dicho fin.

El propio asistente al terminar nos dirige a la pantalla donde se encuentran listadas todas nuestras ventanas recientemente vinculadas.



Captura 8

¡¡Enhorabuena, El proceso de vinculación ha concluido!!

Gracias por elegir **BlickDomi**